

TRACELINK

Tracelink MCP

Installationsvejledning

September 2026

INDHOLD

1. Hvad er MCP?
2. Hvad er en sprogmodel (LLM), og hvordan taler man bedst med den?
3. Vigtigt at vide, før du går i gang
4. Opret din API-nøgle i Tracelink
5. Fælles opsætningsværdier
6. Opsætning i Claude
7. Opsætning i Claude Code
8. Opsætning i ChatGPT (Codex)
9. Opsætning i Microsoft Copilot
10. Efter installation
11. Første gang du bruger forbindelsen
12. Kontakt

1. Hvad er MCP?

MCP (Model Context Protocol) er en standard, der gør det muligt at forbinde en AI-assistent — f.eks. Claude, ChatGPT eller Microsoft Copilot — direkte til Tracelink. Når forbindelsen er sat op, kan du bede assistenten om at slå informationer op, oprette eller opdatere data i Tracelink, uden at skulle klikke dig igennem systemet selv.

Denne vejledning viser, hvordan du opsætter forbindelsen i Claude, Claude Code, ChatGPT (Codex) og Microsoft Copilot.

2. Hvad er en sprogmodel (LLM), og hvordan taler man bedst med den?

En sprogmodel (LLM, "Large Language Model") er den type AI, der driver Claude, ChatGPT og Microsoft Copilot. Den er trænet til at forstå og generere tekst, og kan derfor forstå almindelige spørgsmål og instruktioner formuleret i almindeligt sprog — den skal ikke programmeres eller have kommandoer i et bestemt format.

Nogle få råd giver bedre svar:

- Vær konkret om, hvad du vil have gjort, og i hvilken sammenhæng — f.eks. hvilken ordre, kunde eller lagervare det handler om.
- Giv én opgave ad gangen. Store, sammensatte spørgsmål giver ofte mere upræcise svar.
- Tjek altid resultatet, særligt når assistenten opretter eller ændrer noget i Tracelink.
- Hvis svaret er forkert eller uklart, så uddyb eller ret i din næste besked — sprogmodellen bygger videre på samtalen.

3. VIGTIGT AT VIDE, FØR DU GÅR I GANG

- Tracelink MCP er nyt og under udvikling. Der vil løbende komme forbedringer — i starten primært på hastighed og kvalitet, senere med mere funktionalitet.
- Som udgangspunkt kan MCP'en kun læse, skrive og oprette data i Tracelink. Det er ikke muligt at slette noget.
- I Claude og ChatGPT knyttes forbindelsen til den enkelte bruger — MCP'en handler som dig. I Microsoft Copilot knyttes forbindelsen i stedet til en agent, som flere brugere efterfølgende kan bruge, ikke til den enkelte bruger.

4. Opret din API-nøgle i Tracelink

Alle fire opsætninger kræver en API-nøgle fra Tracelink. Vi anbefaler, at der oprettes én nøgle pr. bruger, så MCP'en altid ved, hvem den handler på vegne af.

1. Gå til *Indstillinger* → *Eksterne API-nøgler* i Tracelink.
2. Tryk på "+" for at oprette en ny nøgle.
3. Navngiv nøglen hensigtsmæssigt, f.eks. "Claude MCP (Kasper)".
4. Vælg den bruger, MCP'en skal forbinde til. Det er den bruger, MCP'en betragter som "dig", når du beder om ting du selv har oprettet eller er ansvarlig for.
5. Kopiér API-nøglen, inden du opretter/forlader siden — du kan ikke se den igen bagefter.

Har I ikke allerede API tilknyttet jeres abonnement, kan I kontakte salg eller support — se afsnit 12 — som hjælper med at få det sat op.

5. Fælles opsætningsværdier


Uanset hvilket program du bruger, sættes forbindelsen op med de samme værdier:

Navn	Tracelink (eller Tracelink MCP)
Type	Streamable HTTP
URL / adresse	https://tracelink.app/api/mcp
Header-navn	x-access-token
Header-værdi	Din API-nøgle fra Tracelink (afsnit 4)

6. Opsætning i Claude

Gælder både Claude på web og Claude Desktop.

1. Tryk på "+" ved beskedfeltet → *Connectors* → *Add connector* → *Add custom connector*.



2. Navngiv forbindelsen "Tracelink" og indsæt adressen `https://tracelink.dk/api/mcp`. Tryk *Continue*.

Add custom connector ×

Connect Claude to your data and tools. [Learn more about connectors](#) or get started with [pre-built ones](#).

Tracelink

Shown in the connectors list.

`https://tracelink.app/api/mcp`

The HTTPS address where the server accepts MCP requests, for example `https://mcp.example.com/mcp`.

Only use connectors from developers you trust. Anthropic does not control which tools developers make available and cannot verify that they will work as intended or that they won't change.

Building an MCP server? [Report issues and subscribe to updates here](#)

CancelContinue

3. Under *Authentication*, vælg *None* — Tracelink bruger en API-nøgle i stedet for OAuth. Tryk derefter *+ Add header* under *Request headers*.

Add custom connector

Connect Claude to your data and tools. [Learn more about connectors](#) or get started with [pre-built ones](#).

Tracelink

`https://tracelink.app/api/mcp`

Authentication ⓘ

☐ **Always required**
Each user signs in through the server's OAuth flow before they can use any tools or resources.

☐ **Required when the server asks**
Claude connects without credentials first and prompts users to sign in when the server asks. Pick this for servers that offer some tools without an account.

☒ **None**
No sign-in. Pick this for servers with open access, or for servers that use an API key instead of OAuth.

⚠ Without credentials, anyone with access to the server URL will be able to use this connector. If the server uses an API key instead of OAuth, add it as a request header below.

Request headers

Sent on every MCP request as this connector's credentials, such as an API key. Values are stored securely and never shown again. You can add up to four.

+ Add header

▼ Advanced

Only use connectors from developers you trust. Anthropic does not control which tools developers make available and cannot verify that they will work as intended or that they won't change.

Building an MCP server? [Report issues and subscribe to updates here](#)

BackAdd

4. Vælg "x-access-token" som header, og indsæt din Tracelink API-nøgle som værdi. Tryk *Add*.

Add custom connector ×

Connect Claude to your data and tools. [Learn more about connectors](#) or get started with [pre-built ones](#).

Tracelink
`https://tracelink.app/api/mcp`

Authentication ⓘ

☐ **Always required**
Each user signs in through the server's OAuth flow before they can use any tools or resources.

☐ **Required when the server asks**
Claude connects without credentials first and prompts users to sign in when the server asks. Pick this for servers that offer some tools without an account.

☒ **None**
No sign-in. Pick this for servers with open access, or for servers that use an API key instead of OAuth.

⚠ Without credentials, anyone with access to the server URL will be able to use this connector. If the server uses an API key instead of OAuth, add it as a request header below.

Request headers

Sent on every MCP request as this connector's credentials, such as an API key. Values are stored securely and never shown again. You can add up to four.

x-access-token ▾

.....

☒ Required ×

+ Add header

▽ Advanced

Only use connectors from developers you trust. Anthropic does not control which tools developers make available and cannot verify that they will work as intended or that they won't change.

Building an MCP server? [Report issues and subscribe to updates here](#)

Back

Add

Får du en fejl? Fold *Advanced* ud, og bekræft at *Transport* står på *Streamable HTTP*.

Add custom connector ×

Connect Claude to your data and tools. [Learn more about connectors](#) or get started with [pre-built ones](#).

Tracelink

https://tracelink.app/api/mcp

Authentication ⓘ

- ☐ **Always required**
Each user signs in through the server's OAuth flow before they can use any tools or resources.
- ☐ **Required when the server asks**
Claude connects without credentials first and prompts users to sign in when the server asks. Pick this for servers that offer some tools without an account.
- ☒ **None**
No sign-in. Pick this for servers with open access, or for servers that use an API key instead of OAuth.

⚠ Without credentials, anyone with access to the server URL will be able to use this connector. If the server uses an API key instead of OAuth, add it as a request header below.

Request headers

Sent on every MCP request as this connector's credentials, such as an API key. Values are stored securely and never shown again. You can add up to four.

x-access-token ▾

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

☒ Required ×

+ Add header

^ Advanced

Transport

Set from the URL automatically. Change it only if the server's docs say to.

- ☒ **Streamable HTTP**
The current MCP transport. Use this unless the server only supports SSE.
- ☐ **SSE (legacy)**
An older transport being phased out. Selected automatically when the URL ends in /sse.

Only use connectors from developers you trust. Anthropic does not control which tools developers make available and cannot verify that they will work as intended or that they won't change.

Building an MCP server? [Report issues and subscribe to updates here](#)


Back

Add


7. Opsætning i Claude Code

Opsætningen begynder samme sted som i almindelig Claude, men startes fra kommando-menuen.

1. Tryk på "+" → *Connectors* → *Browse connectors* eller *Manage connectors*.



2. Herfra tilføjes en ny custom connector på samme måde som i Claude. Aktivér forbindelsen med skifteknappen, når den er sat op.




De resterende trin (navn, adresse, authentication og header) er identiske med trin 2–4 i afsnit 6 ovenfor.

8. Opsætning i ChatGPT (Codex)

1. Åbn indstillinger, og gå til *Plugins*.

2. Tryk på *Tilføj* og vælg *Tilføj MCP-server*.



3. Udfyld formularen: navn "Tracelink", type *Streamable HTTP*, URL `https://tracelink.dk/api/mcp`, og tilføj overskriften "x-access-token" med din API-nøgle som værdi. Tryk *Gem*.

Plugins

Administrer plugins, skills og MCP'er

Gennemse katalog

Tilføj

Plugins 9

Apps 4

MCP'er 4

Skills 1

Søg efter MCP-servere

Tilbage

Opret forbindelse til en tilpasset MCP

Dokumenter

Navn

Tracelink

Type

STUDIO

Streamable HTTP

URL

https://tracelink.app/api/mcp

Bearer-token env var

MCP_BEARER_TOKEN

Overskrifter

x-access-token

apitokenher

+ Tilføj overskrift

Overskrifter fra miljøvariabler


Nøgle

Værdi


+ Tilføj variabel

Gem

4. Bekræft, at forbindelsen "tracelink" nu står oprettet og aktiveret under MCP'er.



5. Godkend første brug, når du bliver spurgt, om et bestemt værktøj må køre.




9. Opsætning i Microsoft Copilot


I Microsoft Copilot Studio knyttes forbindelsen til en agent frem for til den enkelte bruger — alle, der bruger agenten, deler dermed samme adgang.

1. Gå til Microsoft Copilot Studio, og opret en ny agent (eller åbn en eksisterende).

2. I agenten, tryk på "+" ved *Tools* for at tilføje et nyt redskab.



3. Vælg fanen *Model Context Protocol (MCP)*, og tryk + *Add* for at tilføje en ny MCP-server.



4. Udfyld formularen: servernavn "Tracelink MCP", en kort beskrivelse, server-URL <https://tracelink.dk/api/mcp>, authentication *API key*, parameter type *Header*, header-navn "x-access-token" og din API-nøgle som key value. Tryk *Add*.

Add MCP server [X]

Server name *
Tracelink

Server description *
Tracelink bruges til vores ordrestyring, lager, indkøb, afvigelser m.m.

Server URL ⓘ *
<https://tracelink.app/api/mcp>

Authentication
☐ None ☒ API key ☐ OAuth 2.0

Parameter type
☒ Header ☐ Query string

Header name *
x-access-token

Key value *
..... [eye icon]

[Back] [Add] [Cancel]

10. Efter installation

- **Claude Desktop og ChatGPT Desktop:** genstart programmet, så forbindelsen bliver aktiv.
- **Microsoft Copilot:** vent mindst 5 minutter — det kan tage lidt længere — før forbindelsen er slået igennem.

11. Første gang du bruger forbindelsen

Første gang sprogmodellen skal bruge Tracelink MCP, bliver du spurgt om lov. Du kan enten svare hver gang den spørger, eller vælge "Tillad altid", så du ikke bliver spurgt igen for den type handling.

@ Tracelink

Allow the tracelink MCP server to run tool "get_module_schema"?

module crm

[Tillad altid] [Afvis Esc] [Tillad én gang ▾]

Vi anbefaler "Tillad altid" for den smidigste oplevelse — MCP'en kan som nævnt i afsnit 3 alligevel kun læse, skrive og oprette, aldrig slette.

12. Kontakt

Mangler I API-adgang, eller har I spørgsmål til opsætningen, er I velkomne til at kontakte os:

- Support: support@tracelink.dk
- Salg: salg@tracelink.dk
- Telefon: +45 70 26 10 01